

## Konfigurere FotoStation

Installer siste versjon av FotoStation (sjekk siste build på [www.fotoware.com](http://www.fotoware.com)).


Her er filer som brukes til å konfigurere FotoStation for å få Riksantikvarens oppsett av metadatafelt. Filene brukes til dette:

- **MetadataConfiguration** – inneholder alle tilgjengelige felt og viser definisjonen/tittelen på feltet
- **Riksantikvaren\_enkel/utvidet\_2020.editor** og **Portrett\_2020.editor** er utformet skjema for metadata
- **25.txt** er liste med emneord, **100;101\_95\_90.txt** er liste med kommuner og fylker/land
- **CC BY.fmt** og **UO-interiør.fmt** og **UO-straffbare handlinger.fmt** er metadata-maler for å merke bilder med CC-lisens eller unntatt offentlighet
- **Kameradato i datering.fmm** er en makro som legger datering fra kameraet inn i metadata-feltet Datering


De vedlagte filene skal legges inn på følgende måte:

Gå på **Fil\Konfigurasjon** i FotoStation

**MetadataConfiguration** importeres i Metadata:



**Lagre x.editor-filene på et kjent sted og importer dem i FotoStation. Gå på Metadata\Dialog-bygger, trykk på Importer og hent opp x.editor fra der du lagret den.**



**Legg alle (overskriv) .txt-filene i mappen FotoStation logon\Win\Default\Metadata\Quick Lists der programmet er installert. (Slett eventuelt de som ligger der fra før)**


**Legg alle .fmt-filene i mappen FotoStation logon\Win\Default\Metadata\Templates der programmet er installert.**

**Legg .fmm-filen i mappen FotoStation logon\Win\Default\Metadata\Macros der programmet er installert.**


**Lagre konfigurasjonen.**

**Etter at konfigureringen er ferdig kan denne lastes opp og brukes på flere maskiner hvor FotoStation er installert.**

**Velg Fil – Vedlikehold konfigurasjoner – Last opp konfigurasjon til server**



**Velg mappen på serveren som ble opprettet for konfigurasjonen: \FotoStation logon**  
**Opprett ny konfigurasjon først og gi den et navn. Ved senere endringer av konfigurasjonen velges oppdater.**



**Alle brukerne av FotoStation må velge logg på konfigurasjon. Gå til Fil – Konfigurasjon. Kryss av for Logg på og hent konfigurasjon, finn mappen på serveren hvor denne er lagret.**

FotoStation konfigurasjon



- FotoStation Konfigurasjon
- Generelt
- Sidepaneler
- Arkiver
- Prosesser
- Metadata
  - Dialog-bygger
  - Visningsmaler (.rtf)
  - Metadata-maler (\*.fmt, \*.ipt)
  - Metadata-makroer (\*.fmm, \*.ipn)
  - Databasetilkoblinger (ODBC)
  - SmartReplacement
- Visninger

Deling av konfigurasjon

- Bruk separat konfigurasjon for hver bruker
- Logg på og hent konfigurasjon fra en filserver

Plassering: \\filserver\APPLIC\FotoStation\_konfig\FotoStationFototeam\F



Slå på 'Arbeide offline'-valget



OK

Avbryt